

## מדריך עדכון גירסא עבור EuroTest XC MI3152

1. התקן את התוכנה METREL ES Manager דרך ה- CD בערכה או דרך קישור בדף


המוצר באתר שני-טק

<http://www.shany-tech.com/products/בדיקה-לחשמל/מכשירי-בדיקה-משולבים/item/133-mi-3152-eurotestxc>


2. הפעל את התוכנה:




3. לחץ על Get Instrument Info




4. בחר ב Com port בו מופיע Measurement Instrument USB Vcom Port




5. במידה ומופיע New update is available לחץ על Download




5.2 אם אין גירסה חדשה יותר יופיע There are no new updates available



6. לאחר סיום טעינת הגירסה החדשה לחץ  
Upload the new firmware to the instrument




7. לחץ RUN



8. שים לב!

- שכל הבדיקות האחרונות שמורות
- שהסוללות טעונות או לחילופין המכשיר מחובר לטעינה
- חשוב שעדכון הגירסא יעשה בצורה רציפה ללא הפרעות ולחיצות על המכשיר

לחץ על Continue



9. במהלך הטעינה מסך ה-EuroTest יופיע כאילו הוא בוער



10. לאחר מספר דקות יסתיים העדכון ויופיע המסך הבא:

